

## WindowsXP の PPPoE による接続設定 手順書



図 1

1. [スタート] [接続(T)] [すべての接続の表示(S)]をクリックします。(図 1)




図 2

2. 「ネットワーク接続」画面が表示されます。(図 2)

3. [ネットワークタスク]から[新しい接続の作成]をクリックします。




図 3

4. 新しい接続ウィザードの開始画面が表示されます。(図 3)

5. [次へ(N)] ボタンをクリックします。




図 4

6. 新しい接続ウィザードの開始画面が表示されます。(図 4)

7. [インターネットに接続する(C)]を選択して、[次へ(N)]ボタンをクリックします。

図 5

8. 「準備」画面が表示されます。(図 5)

9. [接続を手動でセットアップする(M)]を選択して[次へ(N)]ボタンをクリックします。

図 6

10. 「インターネット接続」画面が表示されます。(図 6)

11. [ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する(U)]を選択して[次へ(N)]ボタンをクリックします。

図 7

12. 「接続名」画面が表示されます。(図 7)

13. 「ISP 名(A)」欄に任意の名前を入力してください。通常はプロバイダ名を入力して頂ければよいです。

14. [次へ(N)]ボタンをクリックします。

図 8

15. 「インターネットアカウント情報」画面が表示されます。(図 8)

16. プロバイダから送られてきたユーザ情報をもとに、「ユーザー名(U)」、「パスワード(P)」、「パスワードの確認入力(C)」を入力してください。

「パスワード(P)」および「パスワードの確認入力(C)」は画面には入力したデータは全て「\*」で表示されます。

3つのチェック項目は通常チェックしてください。

17. [次へ(N)]ボタンをクリックします。




図 9

18. 新しいウィザードの「完了」画面が表示されます。(図 9)

19. 必要に応じて「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する(S)」にチェックをつけ、[完了]ボタンをクリックします。



図 10

20. 自動的に「SOLCOM Internet への接続」画面が表示されます。(図 10)

21. 「ユーザー名(U)」、 「ダイヤル(I)」に表示されている内容が正しいことを確認してください。

22. お好みに応じて[接続(C)]ボタンをクリックし、接続確認をしてください。必要なければ[キャンセル]ボタンをクリックしてください。




図 11

23. 「ネットワーク接続」画面に戻ります。(図 11)

24. 設定完了です。